



TRAPPOLA 

ENTOMOLOGICA

AUTOCOSTRUITA

Manuale di montaggio

DI COSA AVRAI BISOGNO:


- n. 2 bancali uguali (importante)
- n. 30 viti o chiodi per legno (max 25mm)
- n. 1 martello o cacciavite (o avvitatore)
- n. 1 spillatrice per legno
- n. 1 sega per legno

- n. 1 telo di plastica bianco
- n. 1 telo nero
- n. 1 colla entomologica
- n. 1 pennello per colla
- n. 1 ferormone

Tempo di realizzazione circa 30/40 min.


INIZIAMO...

Capovolgi i due bancali come in figura...





...e taglia dalla parte interno del
bancale, le parti evidenziate in grigio
e lascia quelle gialle.

Le parti tagliate non buttarle,
serviranno successivamente.
Quindi cerca di fare dei tagli precisi
senza rovinarle.




**!! Fai molta attenzione ai chiodi,
in caso ripiegali nel legno.**



A questo punto, dovresti avere una condizione come in figura:




Capovolgi di nuovo il bancale A...




... e posizionalo sopra il bancale B, come riportato sotto:




Fissa i due bancali nei punti in rosso, con chiodi o viti, fino a che la base risulti ben unita.




Recupera i "tagli" precedenti (pag. 3) e inseriscili all'interno del bancale nella metà superiore, fissandoli nei punti rossi:



Unisci i due sostegni con un altro pezzo recuperato, sempre con 1-2 chiodi o viti...




Esempio di struttura finale.
Ma non abbiamo finito...




ASSEMBLAGGIO


Prendi il telo di plastica bianco, inseriscilo all'interno della struttura, come per creare una vasca. Servirà per contenere l'acqua.




Con la spillatrice per legno, fissa bene il telo bianco nei bordi superiori, come in figura.



Prendi il telo nero e avvolgilo nella parte alta della struttura, tirando con energia, per 2/3 giri. È importante che resti ben teso.



Posiziona il feromone con un fil di ferro, nella parte superiore della trappola per catturare le cimici.



Cospargi la colla entomologica su tutto il telo nero e riempi la vasca, per metà con acqua, aggiungendo il 2% di sapone di Marsiglia o olio di vasellina.



Forma del
Ferormone

CONSIGLI UTILI

- Il ferormone attrattivo di aggregazione va posizionato in alto e va sostituito ogni 90 giorni.
- Predisporre la struttura fra gli stabili aziendali e l'appezzamento da proteggere mantenendo una distanza dalla coltura di almeno 10-12 metri e posizionate ad una distanza fra loro di 100 mt circa.
- Esporre la superficie collata a favore del vento predominante.
- La trappola, in funzione delle temperature, va posizionata da Marzo a Novembre. I pannelli di colore nero sono maggiormente selettivi, catturano maggiori quantità di cimici, riducendo l'attrazione cromotropica nei confronti degli insetti utili. Nei periodi freddi (inizio fuoriuscite e fine stagione), per effetto del calore emanato, tendono a catturare maggiormente.
- Ispezionare regolarmente la trappola per verificare se necessario aggiungere acqua nella vasca o sostituire il telo nero adesivo.

